


## روش ساخت VPN Connection در Windows ۷


۱- منوی استارت را باز کنید و وارد Control Panel شوید. سپس در بالای این صفحه View by را بر روی Large icons قرار دهید. سپس در همین صفحه وارد Network and Sharing Center شده و بر روی Set up a new connection or network کلیک نمایید.

۲- گزینه Connect to a workplace را انتخاب می‌کنیم. سپس Next را بزنید اگر بر روی دستگاه شما مودم نصب باشد لیستی از اتصالات موجود به شما نمایش داده میشود، گزینه No, Create a new connection را انتخاب نمایید و Next را بزنید


۳- Use my Internet connection (VPN) را انتخاب می‌نمایم در صفحه بعد Set up an Internet connection up an Internet connection را انتخاب می‌کنیم.




۴- در این صفحه در قسمت Internet Address آدرس ۱۰.۷۵.۷۲.۱۲ را وارد نموده سپس Next سپس Create و در ادامه Close را بزنید.



۵- در پنجره بعد گزینه زیر (Broadband PPPoE) را انتخابو در صفحه بعد نام کاربری و پسورد خود را وارد نموده و Connect را بزنید و به هیچ عنوان بر روی Skip کلیک نکنید.



در پنجره بعد گزینه زیر را انتخاب نمایید:




۶- در این قسمت بر روی VPN Connection راست کلیک کرده و بر روی Create shortcut کلیک نموده سپس Yes را بزنید و دوباره بر روی VPN Connection راست کلیک کرده و Properties را انتخاب نمایید و در پنجره جدید وارد سربرگ Security شوید.



۷- در پنجره Network and Sharing Center در قسمت سمت چپ بر روی Change adapter setting کلیک نمایید.



۸- تمامی پنجره های باز را OK کرده و آنها را ببندید. از این پس برای اتصال به اینترنت بر روی آیکن VPN موجود بر روی Desktop دوبار کلیک نموده نام کاربری و پسورد را وارد نمایید و Connect را بزنید. و یا میتوانید بر روی آیکن شبکه کنار ساعت کلیک نموده (همانند تصویر) و از منوی باز شده بر روی VPN Connection کلیک نموده و Connect را بزنید. جهت قطع ارتباط مشابه همین مراحل را طی کرده و Disconnect را بزنید.



۹- در صفحه باز شده از بخش Data encryption گزینه اول یعنی No encryption Allow را انتخاب و از پایین صفحه فقط گزینه Unencrypted password را علامتی کنیم. شکل نهایی به صورت زیر خواهد بود.

